

Livraison : Configuration

[Retour](#) - DR V 2.9.09#47

Accès en mode Administrateur ou responsable de reprographie.

Administration Livraison

Sur la page :

Accueil > Onglet Gestion > Lien Administration de l'Application > Onglet Livraison

Docurepro » Administration

[Général](#) [Connexion](#) [Profil](#) [Documents](#) [Suivi des demandes](#) [Compositions](#) [Livraison](#) [Imputation](#)

[Implémentation](#) [Application](#)

• Gestion livraison :	☒
• Pour Le :	Pré-rempli ▼
◦ Pour Le - Délai par défaut (en jours ou heures ouvrés) :	5 j
◦ Pour Le - Délai minimum (en jours ou heures ouvrés) :	10 h
◦ Pour Le - Jours ouvrés :	Lu-Ve ▼
◦ Pour Le - Affichage heure :	☒
◦ Pour Le - Heure ouvrée début :	9
◦ Pour Le - Heure ouvrée fin :	17
• Lieux de livraison :	☒
◦ Livr - A Dispo Repro :	☒
◦ Livr - A Dispo Site X :	☒
◦ Livr - A Dispo Site Y :	☒
◦ Livr - Choix Repro :	☒
◦ Livr - Gal :	☒
◦ Livr - Courrier Interne :	Standard ▼
◦ Livr - Courrier Externe :	☒
◦ Livr - Expédition :	☐
◦ Livr - Autre Comment :	☒
◦ Livr - Lieux par Défaut :	

• Avertir par Courriel :	Oui
◦ Ajouter ce Courriel :	
• BAT :	☐
• Priorité de la demande :	Faible & Normale & Forte & Urgente
• Livraison confidentielle :	☒
• Destinataire :	Non
• Entreprise Destinataire :	Oui
◦ Livr Ent. Dest. - Texte par Défaut :	
• Livraison Commentaire :	☒
◦ Livr Commentaire - Texte par Défaut :	

Pour confirmer les modifications, cliquer sur **[Valider]**

Options du bon de travail

Sur la page :

Accueil > Onglet Gestion > Lien Option du bon de travail

L'option pour la section **livraison** se trouve en bas de la page **Options du bon de travail**.

Définir le **mode de livraison par défaut** :

Livraison	
L'administration de la livraison se fait ici : Accueil > Gestion > Administration de l'application > Onglet Livraison	
Activation des modes de livraisons :	☒ A disposition à la reprographie ☐ Repro 2 ☐ Repro 3 ☐ Choix de la reprographie ☐ Distribution générale ☐ Distribution interne ☐ Courrier externe ☐ Autre, voir commentaire

Nota : La liste affichée ainsi que le libellé des textes dépendent de la configuration (voir chapitre suivant) et de la personnalisation des libellés (voir le second chapitre suivant).

Ces options sont personnalisables : Par **défaut** (pour tous le monde), pour **un service** ou pour **un utilisateur**.

Personnalisé par : ☒ Défaut ☐ Service : ☐ Utilisateurs :

Renommage des libellés

Sur la page :

Accueil > Onglet Gestion > Configuration > Personnaliser les langues > Onglet Livraison

Docurepro » Configuration » Configuration langue

Personnalisation des langues

Général

Bon de travail

Demande

Livraison

Il est possible de **personnaliser** les **noms de variables** se trouvant dans la section Livraison :

☒ Visualiser l'ensemble des variables

Français

Livraison reprographie (LivRepro)	A disposition à la reprographie
Livraison distribution interne (LivrDistInterne)	Distribution interne
Livraison général (LivrGeneral)	Diffusion général
Livraison courrier externe (LivrCourrierExt)	Courrier externe
Livraison expédition (LivrExpedition)	Expedition
Livraison Repro 2 (LivrRepro2)	Point relais Batiment A
Livraison Repro 3 (LivrRepro3)	Accueil Secretariat
Livraison choix reprographie (LivrChoixRepro)	Choix de la reprographie
Livraison Autre, voir commentaire (LivrAutreComment)	Autre, voir commentaire
Entreprise destinataire (LivrEntrepriseDestinataire)	Entreprise destinataire
Destinataire livraison (LivrDestinataire)	Destinataire
Batiment (LivrBatiment)	Batiment
Etage (LivrEtage)	Etage
Bureau (LivrBureau)	Bureau

Pour confirmer les modifications, cliquer sur **[Valider]**

Source :

<https://wiki.easyrepro.com/> - Wiki EasyRepro

Lien permanent :

<https://wiki.easyrepro.com/doku.php?id=bt:admsl>

Dernière mise à jour : 23/04/2021 10:18

