Gestion des Reprographies

Retour - *DR V 3.3.01#59*

Accès en mode Administrateur ou responsable de reprographie.

Reprographies

La liste des ateliers de reprographie permet de gérer d'une part le **lieu de fabrication** du travail demandé et d'autre part le **lieu éventuel de livraison** pour l'utilisateur.
L'**atelier de livraison** est par défaut l'atelier **le plus proche géographiquement** de l'utilisateur.
L'**atelier de fabrication** est par défaut l'**atelier de livraison** sauf si le type de travail ou le type de finition nécessite d'être réalisé dans un autre atelier.

Liste des reprographies

Depuis l'onglet Bandeau Crémaillère > Lien Reprographies > Onglet Reprographies.

Description

La Liste des utilisateur est composé de 6 colonnes, chacune regroupant plusieurs informations.
- L'Id et l'Icône de couleur du centre de reprographie concerné. On retrouvera l'Icône dans le Bandeau Suivi des demandes auquel on pourra appliquer un filtre par reprographie. Il suffira de cliquer sur l'icône pour modifier l'atelier choisi. Pour plus d'informations, voir Suivi des Demandes.
- Le Nom et l'Adresse du centre de reprographie concerné.
- Le Commentaire sur le centre de reprographie.
- Les Actions possibles sur les centres de reprographie.

Modification

Dans la colonne Actions, pour **activer** ou **désactiver** un centre de reprographie, il faut cliquer sur la coche.
Le Bouton radio dans la colonne Actions correspond au choix Atelier par défaut dans l'Onglet Reprographie automatique.
Si le Bouton radio est sélectionné, la coche adjacente est **grisée** et l'Icône Poubelle est invisible. On ne peut pas **désactiver** ou **supprimer** l'Atelier par défaut.
La **désactivation** d'un centre de reprographie le rend **invisible**.
Il est possible de **supprimer définitivement** un centre de reprographie en cliquant sur l'Icône Poubelle. Une fenêtre de confirmation apparait alors.



Ajouter une reprographie



Il faut saisir le **nom** du centre de reprographie. Il est possible de saisir l'**adresse** et de laisser un **commentaire**.
Pour ajouter, il faut cliquer sur le bouton : **[valider]** à droite.

Reprographie/Utilisateur

Depuis l'onglet Bandeau Crémaillère > Lien Reprographies > Onglet Reprographie/Utilisateur.



On choisit la reprographie associée à l'utilisateur. L'utilisateur sera **restreint** aux possibilités qu'offre cette reprographie.
La reprographie associée devient l'atelier de livraison **par défaut** pour un utilisateur. Ce choix est **prioritaire**, ce ne sera plus l'atelier le plus proche géographiquement qui sera sélectionné.
Il faut choisir parmi les options disponibles. Ces options correspondent à la liste des centres de reprographie saisis.
L'option Tous les centres est disponible pour donner accès à tous les centres de reprographie à l'utilisateur. Il aura accès à toutes les possibilités suivant la Gestion des Droits d'accès définie par l'administrateur.
La coche Afficher les utilisateurs qui n'ont pas de Reprographie permet de n'afficher que les utilisateurs sans reprographie associée quand elle est cochée.



Ces utilisateurs sont en rouge dans la liste.
Un utilisateur sans reprographie n'a aucune possibilité d'impression.



Une fois une reprographie associée à un utilisateur, il n'est plus possible de ne plus associer de reprographie à l'utilisateur.

Reprographie automatique

Depuis l'onglet Bandeau Crémaillère > Lien Reprographies > Onglet Reprographie automatique.



On choisit l'atelier de fabrication **par défaut** suivant la **couleur**, le **format** et l'**orientation** du tirage parmi la liste des centres de reprographie saisis.
Ce choix **ne modifie pas** le choix de l'**atelier de livraison**.
Le choix Par défaut reprend l'atelier désigné **par défaut** par le Bouton radio dans Onglet Reprographie > Liste des reprographies.

Source :
https://wiki.easyrepro.com/ - **Wiki EasyRepro**

Lien permanent :
https://wiki.easyrepro.com/doku.php?id=dr:gestion:gestrepro

Dernière mise à jour : **23/04/2021 10:18**