

Migration de configuration

[Retour](#)

V 3.3.06#61

- impression automatique BC et BL

Ancienne configuration :

Bandeau > Administration > lien Ancienne Configuration > onglet Application :

- > Imprimer automatiquement le résumé d'une demande : à la génération.
- > Imprimer automatiquement le bon de livraison d'une demande : à l'historisation.

Nouvelle configuration :

Bandeau > Administration > Onglet Suivi des demandes > sous onglet Impression

- > Impression du bon de commande d'une demande.
 - > > Nom de l'imprimante : nom parmi les imprimantes déclaré dans EasyRepro (et non plus l'imprimante par défaut défini sur le serveur)
 - > > Imprimer en couleur.
 - > > Imprimer automatiquement à la création.
 - > > Imprimer automatiquement à la clôture ou à l'annulation.
 - > Impression du bon de livraison d'une demande.
 - > > Nom de l'imprimante : nom parmi les imprimantes déclaré dans EasyRepro > > Imprimer en couleur
 - > > Imprimer automatiquement à la création
 - > > Imprimer automatiquement à la clôture
-

V 3.3.06#60

- Mails avec BC et BL

Ancienne configuration :

Bandeau > Administration > lien Ancienne Configuration > onglet Application :

- > Envoyer automatiquement par mail le résumé pdf d'une demande
 - > > Adresse email du destinataire du résumé pdf
- > Envoyer automatiquement par mail le bon de livraison pdf d'une demande

Nouvelle configuration :

Bandeau > Administration > Onglet Suivi des demandes > sous onglet Général

- > Envoyer automatiquement par email le bon de commande d'une demande à la création
 - > > Adresse email du destinataire > Envoyer automatiquement par email le bon de livraison d'une demande à la clôture
 - > > Adresse email du destinataire
-

Source :

<https://wiki.easyrepro.com/> - **Wiki EasyRepro**

Lien permanent :

<https://wiki.easyrepro.com/doku.php?id=dr:gestion:maj>

Dernière mise à jour : **23/04/2021 10:18**